

Tresor-Timeout

STATUS: VALID

Tresor-Timeout ist eine Option innerhalb Deines Sylencer-Passwort-Clients (Handy, Web, Desktop, Browser usw.), die es Dir ermöglicht, den Zugriff auf Deinen Tresor auf diesem Client nach einem konfigurierten Ereignis oder einer konfigurierten Zeit zu stoppen.


Alle Clients unterstützen grundlegende zeitgebundene Optionen wie:


- Sofort
- 15 Minuten
- 30 Minuten
- 1 Stunde
- etc.

Einige Clients unterstützen möglicherweise bestimmte Funktionen, wie z.B:

- Im System im Leerlauf
- Bei Browser-Aktualisierung
- usw.

Es stehen **zwei Optionen** zur Verfügung, um zu konfigurieren, was geschieht, wenn diese Zeitlimits oder Ereignisse eintreten.

Mein TresorWerkzeugeEinstellungen



EINSTELLUNGEN

Mein Konto

Optionen

Organisationen

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Domain-Regeln

Optionen

Passen Sie den Web-Tresor Ihren Bedürfnissen an.

Tresor-Timeout

15 Minuten

Legen Sie einen Timeout für den Tresor und die auszuführende Aktion fest.

Aktion bei Tresor-Timeout

☒ **Sperren**
Ein gesperrter Tresor erfordert die Eingabe des Master-Passworts, um erneut darauf zugreifen zu können.

☐ **Abmelden**
Ein ausgeloggtter Tresor erfordert eine Neu-Authentifizierung, um erneut darauf zugreifen zu können.

Sprache

Standard

Ändern Sie die Sprache für den Web-Tresor.

☐ Website-Icons deaktivieren
Website-Icons zeigen ein wiedererkennbares Bild neben jedem Eintrag in Ihrem Tresor.

☐ Aktiviere Gravatare
Nutze Profilbilder von gravatar.com.

☐ Darstellung in voller Breite aktivieren
Dem Web-Tresor erlauben, die volle Breite des Browserfensters zu benutzen.

Speichern

Sperren

Das Sperren Deines Tresors ist das Standardverhalten. Dadurch bleiben die Tresor-Daten auf dem Gerät erhalten und Du wirst nun nach Deinem Master-Passwort gefragt, um es zu entschlüsseln und den Zugriff auf Deinen Tresorraum wieder zu ermöglichen.

Dies ist die von den meisten Benutzern bevorzugte Option, da sie in der Regel die schnellste ist und **keine** aktive Verbindung zum Server benötigt.

Abmelden

Die Abmeldung ist die sicherste Option. Dadurch werden die Tresor-Daten vollständig vom Gerät entfernt und für den Zugriff auf Ihren Tresor ist eine erneute Authentifizierung erforderlich.

Bei dieser Option wird ein Benutzer aufgefordert, seine E-Mail-Adresse und sein Master-Passwort sowie alle zweistufigen Authentifizierungs-Token, die konfiguriert werden können, einzugeben. Der

Sylencer-Password-Client **muss** online sein, um den Zugriff auf Dein Tresor zu ermöglichen, wenn diese Option ausgewählt wird.

Done!

Version #2

Erstellt: 9 November 2023 14:56:18 von Sylencer

Zuletzt aktualisiert: 6 Mai 2024 21:55:45 von Sylencer